

nexi

Guida all'attivazione Amazon Pay su XPay di Nexi

Luglio 2020

Pochi passi per attivare

Passo 1

Come attivare
Amazon Pay

Passo 2

Registrazione su
Amazon Pay

Passo 3

Configura il tuo profilo
Amazon Pay per XPay

Passo 4

Accetta Amazon Pay tra i
tuoi sistemi di pagamento

Come attivare Amazon Pay

Passo 1



- Attiva un account venditore su [Amazon Pay](#) dal link presente nella sezione Amazon Pay nel Back Office XPay:

A screenshot of the Nexi Back Office XPay interface. The top header is blue with the 'nexi' logo in white. Below the header, the text '3470745 - TEST XPAY' is displayed. A navigation bar contains several menu items: 'Gestione Ordini', 'Informazioni Contabili', 'Gestione Contratti', 'Gestione Utenti', 'Report', 'Configurazione', 'News', and 'Pagamenti Alternativi'. The main content area is titled 'Configurazione Amazon Pay'. A red rectangular box highlights a link that says 'Per configurare o attivare Amazon Pay [clicca qui](#)'. Below this link is a dropdown menu currently set to 'Servizio Disabilitato'. Further down, there are input fields for 'ID cliente (*)', 'Merchant ID (*)', and another partially visible field.

Registrazione su Amazon Pay 1/2

Passo 2



- Il link del back office rimanda su Amazon Pay per iniziare la registrazione/configurazione.
- Una volta aperta la pagina che inizia il flusso di registrazione, clicca su **Continua** se la tua attività soddisfa i requisiti.
- Nella pagina successiva fornisci le informazioni per creare l'account, oppure autenticali se possiedi già un account venditore Amazon Pay

amazon pay | Registrazione venditore

Verifica i requisiti di ammissibilità

Prima della registrazione, verifica che la tua azienda soddisfi tutti i requisiti di ammissibilità di Amazon Pay.

| | |
|--|---|
| La tua azienda è registrata in uno di questi paesi. Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera o Ungheria | ✓ |
| Il tuo prodotto non rientra tra gli articoli e le attività vietati da Amazon Pay. Amazon Pay non supporta equivalenti in denaro, droghe, giochi d'azzardo, pornografia, tabacco, armi o articoli simili. Visualizza tutti gli articoli e le attività vietati | ✓ |
| Non soddisfi questi requisiti? Amazon Pay potrebbe non essere la soluzione giusta per la tua attività. Hai delle domande? Contattaci | ✗ |



Creare account

Il tuo nome

E-mail

Password
Almeno 6 caratteri
i Le password devono essere composte almeno da 6 caratteri.

Verifica password

Crea account

Registrandoti dichiari di aver letto e accetti integralmente le nostre [Condizioni generali di uso e vendita](#). Prendi visione della nostra [Informativa sulla privacy](#), della nostra [Informativa sui Cookie](#) e della nostra [Informativa sulla Pubblicità](#) definita in base agli interessi.

Disponi già di un account [Accedi](#)

- Per procedere avrai bisogno:
 - ✓ Carta di credito / Conto bancario e indirizzo di fatturazione
 - ✓ Numero di telefono
 - ✓ Nome aziendale
 - ✓ Informazioni di contatto dell'azienda
- Compila con le info richieste.

Registrazione su Amazon Pay 2/2

Passo 2



- Scegli i dati di accesso
 - Compila tutti i dati anagrafici.
 - Carica i documenti
-
- A questo punto **il tuo profilo Amazon Pay è completato.**
Ora devi configurarlo per l'attivazione in XPay.

The screenshot shows the Amazon Pay registration interface. At the top, the Amazon Pay logo is displayed. Below it, the text reads "Benvenuti a Amazon Pay" and "Crea un nuovo account". The form contains several input fields: "Nome e cognome:", "Indirizzo e-mail:", "Ridigita l'indirizzo e-mail:", "Password:", and "Ridigita la password:". A yellow "Continua" button is located below the password fields. At the bottom, there is a link for "Informativa sulla privacy" and a copyright notice: "© 2010-2018, Amazon.com, Inc. o società affiliate."

Configura il tuo profilo Amazon Pay per XPay 1/5

Passo 3



- Arrivati allo step «Personalizza l'esperienza di Amazon Pay», prima di proseguire, assicurarsi che sia presente l'URL seguente nel form alla voce «Domini in cui è visualizzato il pulsante Amazon Pay»:
<https://int-ecommerce.nexi.it>
<https://ecommerce.nexi.it>
<https://coll-ecommerce.nexi.it>
- Clicca su **“Continua”**
- Allo step successivo associa il tuo account Amazon Pay per essere richiamato tramite Nexi Payments.

amazon pay Nexi Payments

Personalizza l'esperienza di Amazon Pay

Compila i campi riportati di seguito per configurare l'applicazione Accedi con Amazon. Il nome aziendale e l'URL dell'Informativa sulla privacy saranno visibili ai clienti che utilizzano Amazon Pay sul tuo sito.

Hai bisogno di aiuto? [Contattaci](#) o consulta la nostra [pagina dell' Aiuto](#)

Nome aziendale:

Descrizione dell'azienda:

URL dell'Informativa sulla privacy del tuo sito web:

Domini (URL sicuri) in cui è visualizzato il pulsante Amazon Pay:

[Contratto di Utilizzo](#) [Informativa sulla privacy](#) [Note legali](#) [Cookie](#) [Italiano](#)

©2018 Amazon.com, Inc. o società affiliate

amazon pay Nexi Payments

Associa il tuo conto Amazon Payments a Nexi Payments mediante Amazon MWS

Con Amazon MWS hai la possibilità, a tua esclusiva discrezione, di consentire a fornitori terzi di soluzioni di accedere al tuo conto Amazon Payments. Autorizzando terze parti ad accedere al tuo conto Amazon Payments, ti esponi ai rischi legati ad eventuali atti e omissioni da parte delle predette terze parti. Ad esempio, sarai responsabile delle azioni intraprese da dette terze parti, incluse le eventuali chiamate API come acquisizioni e rimborsi. Puoi autorizzare terze parti ad accedere al tuo conto Amazon Payments solamente se hai stipulato un apposito contratto con esse e se sei disposto ad assumerti la piena responsabilità degli atti e delle omissioni di tali terze parti. Controlla attentamente la performance delle terze parti che autorizzi ad accedere al tuo conto Amazon Payments e intervieni immediatamente in caso di dubbi o problemi. Tra le misure che puoi adottare è inclusa la sospensione dell'accesso al tuo conto Amazon Payments.

Inoltre, non fornire mai il tuo nome utente o la tua password Amazon ad alcuna persona che ti contatti tramite e-mail o telefono per ottenere tali informazioni, anche se afferma di far parte di Amazon. Amazon ti chiederà di fornire il nome utente e la password soltanto nel momento in cui accedi al tuo conto Amazon Payments.

Prendo atto e accetto che, abilitando il servizio Amazon MWS, consentirò a Nexi Payments di accedere al mio conto Amazon Payments; sono altresì consapevole e accetto di assumermi la piena responsabilità per eventuali atti o omissioni di Nexi Payments in relazione all'accesso da me consentito.

[Contratto di Utilizzo](#) [Informativa sulla privacy](#) [Note legali](#) [Cookie](#) [Italiano](#)


©2018 Amazon.com, Inc. o società affiliate

Configura il tuo profilo Amazon Pay per XPay 2/5

Passo 3



- Nella pagina dove sei atterrato ora seleziona «Integrazione - Chiavi d'accesso MWS» e in basso seleziona l'opzione: «Impostazioni Notifiche IPN».
- Clicca su «modifica» nel campo «url integratore» e inserisci questo url: «<https://ecommerce.nexi.it/ecom/cassa/AmazonPayRedirect.jsp>».
- Clicca su «Aggiorna»



Configura il tuo profilo Amazon Pay per XPay 3/5

Passo 3



- Dalla Home page Seller Central a cui si arriva alla fine del processo di registrazione, selezionare nel menu in alto «Integrazione – Centro Integrazione» e poi cliccare su «Visualizza client ID/store ID(s)»
- URL pagina di configurazione : <https://sellercentral-europe.amazon.com/external-payments/amazon-pay/integration-central/lwa>
- In fondo alla pagina, gli URL inseriti in precedenza nel processo di registrazione saranno già presenti alla voce «Origini JavaScript»
- Cliccare sul tasto «Modifica» sulla destra per aggiungere gli URL seguenti alla sezione «URL restituiti»

<https://int-ecommerce.nexi.it/ecommerce/cassa/AmazonPayRedirect.jsp>
<https://ecommerce.nexi.it/ecommerce/cassa/AmazonPayRedirect.jsp>
<https://coll-ecommerce.nexi.it/ecommerce/cassa/AmazonPayRedirect.jsp>

Gestisci le configurazioni ID client/store

Client/Store ID esistenti

Devi aggiungerne ancora? Crea nuova configurazione

Nome app o negozio

  dettagli

Client ID/Store ID

Copia

Client Secret

Mostra

Descrizione

URL Informativa sulla privacy

Origini JavaScript

URL restituiti

Android settings


iOS settings

Configura il tuo profilo Amazon Pay per XPay 4/5

Passo 3



- Prima di attivare Amazon Pay su XPay serve un ultimo passaggio: seleziona il menù **“Integrazione”** e **“Chiave di accesso MWS”**.
- Seleziona in alto a destra il bottone **“Trasferisci chiavi”** e verrai reindirizzato nel BackOffice XPay.



Configura il tuo profilo Amazon Pay per XPay 5/5

Passo 3



- I dati recuperati da Amazon Pay sono riportati automaticamente nel form. Seleziona «**Servizio Attivo**» e conferma con **Salva**: ora nella pagina di cassa è disponibile anche il pagamento con Amazon Pay.

NB: Puoi attivare Amazon Pay anche riportando a mano i dati di configurazione disponibili dalla home page Seller Central, selezionando dal menu in alto a sinistra «**INTEGRAZIONE – Chiavi di Accesso MWS**». Ricordati di abilitare come sviluppatore «**Nexi Payments**» con il relativo «**ID sviluppatore**» e «**8065-1985-5329**».

The screenshot displays the Nexi administration interface for configuring Amazon Pay. The top navigation bar includes the Nexi logo and various menu items like 'Gestione Ordini', 'Informazioni Contabili', 'Genera QR Code', 'MyBank', 'Gestione Contratti', 'P@yMail', 'PayPal', 'Apple Pay', 'Sofort', 'Amazon Pay', 'Gestione Utenti', 'Report', 'Configurazione', 'News', and 'Guida'. The current page is titled 'Configurazione Amazon Pay' and shows the following configuration details:

- Servizio Attivo:** A dropdown menu set to 'Servizio Attivo'.
- ID cliente (*):** amzn1.application-oa2-client.14068b7fcf2a478f9ac0251320d1
- Merchant ID (*):** A3BR6QUKVVQT310
- MWS Auth Token (*):** amzn.mws.e4b1b3d8-ada7-db08-605b-49e197c5c4b7
- Tipo Riscossione (*):** A dropdown menu set to 'Differito'.
- Documenti per accettazione:** A checkbox that is checked.

At the bottom of the form, there are 'Salva' and 'Annulla' buttons. A red arrow points to the 'Salva' button. Below the buttons, it states: 'I campi indicati con (*) sono obbligatori.'

Amazon Pay ora tra i tuoi sistemi di pagamento

Semplici linee guida

Ti consigliamo di inserire il logo Amazon Pay:


- sulla tua home page
- nella pagina dedicata ai metodi di pagamento
- nella pagina di descrizione del prodotto

Visita l'acceptance mark su [Amazon Pay](#) e scegli le immagini più adatte alla grafica e allo spazio disponibile nel tuo negozio online.

Per chiarezza nei confronti dei tuoi clienti, ti consigliamo di inserire un breve testo descrittivo che spieghi che cos'è [Amazon Pay](#).

Puoi farlo nella pagina dedicata ai metodi di pagamento accettati sul sito con un link a una pagina esplicativa o ad una finestra a pop-up.

Verifica su [XPay](#) le varie opzioni di integrazione



nexi
every day, every pay